

<b>Feuerwehr</b>	<b>Standardeinsatzregel Brandbekämpfung Innenangriff</b>	Stand	30.03.2021
<b>Hooksiel</b>		Version	2.2
<i>gilt für F2 u. FP1</i>			

<b>Einsatzmittel</b>	1 x Staffel/Gruppe + 1 Trupp 1 x Staffel MTF Besatzung
----------------------	--

<b>1. Trupp</b>	<b>HLF 20</b>
-----------------	---------------

<b>Einsatzabschnitt Gefahrenabwehr (Innen)</b>	
--	--

<b>Ausrüstung</b>	<p><b>alle:</b> F(euer)S(chutz)K(leidung), Feuerwehrhelm, Feuerwehrstiefel, Feuerschutzhandschuhe, Fw- Sicherheitsgurt, (zus. Fw- Schutzkleidung leicht mitnehmen)</p> <p><b>GF:</b> Handfunkgerät, Handlampe, CO-Warner, Kennzeichnungsweste</p> <p><b>MA:</b> Handfunkgerät</p> <p><b>ATF:</b> PA, Flammschutzhaube, Fw-Haltegurt, Handfunkgerät, Adalitlampe, Fw- Leine, Haligantool, Axt, Kennzeichnungsset im Leinenbeutel, Fluchthaube, Tragetuch in Tasche, Wärmebildkamera</p> <p><b>ATM:</b> PA, Flammschutzhaube, Fw-Haltegurt, Fw- Leine, 1 D-Schnellangriffkorb mit 90m, D-HohlStrahlRohr, Schlauchhalter,</p>
-------------------	--

<b>Aufgaben</b>	<p><b>GF:</b> Anfahrt und Aufstellort festlegen, Einsatzart festlegen, Lageerkundung, Leitet u. Überwacht: Innenangriff, Belüftung, Atemschutzüberwachung, ist Einsatzleiter bis Eintreffen Ortsbm.(stv.)</p> <p><b>AT:</b> Verlegt seine D-Leitung selbst (trocken bis Rauchgrenze), Menschenrettung oder Brandbekämpfung</p> <p><b>MA:</b> Sichert die Einsatzstelle mit Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem Blinklicht, Bedient die Pumpe und Aggregate, setzt Schnellangriff-Verteiler kuppelt das 1. Rohr an, Inbetriebnahme Lichtmast, führt Atemschutzüberwachung (E-Stelle)</p> <p><b>WT:</b> entnimmt beide Einpersonenhaspeln, sichert gegen fließenden Verkehr, stellt Drucklüfter am Verteiler bereit(aus), betreibt Drucklüfter auf Anweisung, stellt Wasserversorgung her</p> <p><b>ST(Option):</b> betreibt ggf. Drucklüfter auf Anweisung, übernimmt weitere Aufgaben auf Weisung GF</p> <p><b>ME(Option):</b> begleitet und assistiert dem GF bis auf andere Weisung</p>
-----------------	---

<b>Feuerwehr</b>	<b>Standardeinsatzregel Brandbekämpfung Innenangriff</b>	Stand	30.03.2021
<b>Hooksiel</b>		Version	2.2
<i>gilt für F2 u. FP1</i>			

<b>2. Staffel/Gruppe</b>	TLF 20/24
<b>Einsatzabschnitt Sicherheit und Unterstützung (Außen)</b>	
<b>Ausrüstung</b>	<p><b>alle:</b> F(euer)S(chutz)K(leidung), Feuerwehrhelm, Feuerwehrstiefel, Feuerschutzhandschuhe, Feuerwehrhaltegurt (zus. im Fahrzeug, Fw-Schutzkleidung leicht)</p> <p><b>MA:</b> Handfunkgerät</p> <p><b>ATF:</b> PA, Flammschutzhaube, Fw-Haltegurt, Handfunkgerät, Handlampe, Fw- Leine,</p> <p><b>ATM:</b> PA, Flammschutzhaube, Fw-Haltegurt, Fw- Leine,</p>
<b>Aufgaben</b>	<p><b>ATF:</b> Anfahrt und Aufstellort festlegen, Einsatzart festlegen, Lageerkundung</p> <p><b>MA:</b> Sichert die Einsatzstelle mit Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem Blinklicht ; Bedient die Pumpe und Aggregate, ggf. Inbetriebnahme Lichtmast,</p> <p><b>AT:</b> wird ggf. Rettungstrupp</p>

<b>3. Staffel</b>	MTF
<b>Einsatzabschnitt Sicherheit und Unterstützung (Außen)</b>	
<b>Ausrüstung</b>	<p><b>alle:</b> F(euer)S(chutz)K(leidung), Feuerwehrhelm, Feuerwehrstiefel, Feuerschutzhandschuhe (zusätzlich im Fahrzeug): Fw-Sicherheitsgurt, zusätzlich Fw- Schutzkleidung leicht mitnehmen</p> <p><b>MTF-Fü:</b> Handfunkgerät, Handlampe</p> <p><b>MA:</b> Handfunkgerät</p>
<b>Aufgaben</b>	<p><b>MTF-Fü:</b> Bestimmt den Aufstellort des MTF, Lageerkundung, bringt den Anhänger mit an die Einsatzstelle</p> <p><b>MA:</b> Sichert die Einsatzstelle mit Warnblinkanlage, Fahrlicht und blauem Blinklicht; Herstellung und Überwachung der Betriebsbereitschaft</p>

<b>Feuerwehr</b>	<b>Standardeinsatzregel Brandbekämpfung Innenangriff</b>	Stand	30.03.2021
<b>Hooksiel</b>		Version	2.2
<i>gilt für F2 u. FP1</i>			

### **Allgemeines:**

- 2m Fahrzeugfunkgerät ist immer eingeschaltet Kanal **56WU**
- alle bleiben bis zum Befehl „Absitzen“ auf ihrem Fahrzeug sitzen
- das MTF bleibt in großer Entfernung zur E-Stelle stehen
- das MTF nimmt bei jedem Einsatz den Anhänger mit zur Einsatzstelle
- das Personal sammelt sich nach Auftragserfüllung am jeweiligen Fahrzeug oder an einem anderen separat angewiesenen Platz
- als 2m Funkkanal wird **56WU** genutzt auf Weisung schalten alle außer den Atemschutztrupps und die **Atemschutzüberwachung** um.
- die Sprechfunkverbindung ist nach FwDV7 vom AST selbst zu prüfen bevor er in den Einsatz geht

### **Schlussklärung:**

Diese **Standard Einsatz Regel** dient zur Erleichterung und Vereinheitlichung der Einsatzabläufe der Freiwilligen Feuerwehr Hooksiel beim Brandeinsatz, sie soll als Leitfaden für alle Brandeinsätze dienen, so muss beim Einsatz keine große Erklärung mehr stattfinden. In der Regel wird ein „Einsatz mit Bereitstellung“ angewendet werden. Die SER findet 24h am Tag ihre Anwendung und ersetzt nicht die allseits bekannten FwDV und sonstigen gültigen Rechtsvorschriften (UVV usw.)